


# Настройки клиентской части

Настройка клиентской части ПО Biosmart-Studio v6 выполняется на каждом ПК с клиентской частью.

Нажмите в окне авторизации пользователей кнопку **Настройки**.



Настройки разделены по разделам:

- **Общие** (выбор языка, настройки подключения к серверам);
- **Лог клиента** (настройка файлов логирования);
- **Дополнительно** (настройка клиентской части ПО).

Для сохранения настроек используется кнопка **Сохранить**, для отмены внесенных изменений - кнопка **Восстановить**, для возврата в окно авторизации пользователей - кнопка **Назад**.

Сервер - SIS000313

?

×

Общие

Лог клиента

Дополнительно

Настройки языка

Язык

русский

▼

☒

Biosmart Server

IP-адрес

SIS000313

Порт

20202

^

▼

Порт обновлений

38089

^

▼

☒

Включить SSL

☐

Сервер лицензий

IP-адрес

SIS000313

Порт

65432

^

▼

Сохранить

Восстановить

Назад

В разделе **Общие** настройки разделены на 3 блока.


| Название блока  | Описание   |
|-----------------|--|
| Настройки языка | Выбор языка интерфейса ПО Biosmart-Studio и Biosmart Admin.  |
| Biosmart Server | <p>Опция <b>Biosmart Server</b> – устанавливать связь с сервером BioSmart.</p> <p><b>IP-адрес</b> и <b>Порт</b> – настройка IP-адреса и порта для связи с сервером BioSmart.</p> <p><b>Порт обновлений</b> - настройка порта для связи с сервером обновлений клиентов BioSmart.</p> <p>Опция <b>Включить SSL</b> устанавливается, если между клиентской и серверной частью используется протокол шифрования SSL. Если на клиентской части ПО установлен флаг <b>Включить SSL</b>, то и на серверной части ПО должен быть установлен такой же флаг, иначе связь установлена не будет.</p> |
| Сервер лицензий | Настройка <b>IP-адреса</b> и <b>порта</b> сервера лицензий.  |



По умолчанию IP-адрес сервера BioSmart и сервера лицензий - 127.0.0.1. Такой IP-адрес применяется в случае установки серверной и клиентской части ПО на одном ПК.

Для связи клиентской и серверной частей рекомендуется использовать порты, установленные по умолчанию.

Раздел **Лог клиента** предназначен для отладки ПО разработчиком и ведения журнала внутренних событий системы.



По умолчанию логирование отключено. После установки ПО Biosmart-Studio v6 желательно указать путь к файлу логов, задать максимальный размер и количество файлов логов, хранящихся в указанной папке.

Настройки логирования выполняются при консультации со специалистами технической поддержки в случае возникновения ошибок в работе ПО.

Раздел **Дополнительно** разделен на 3 блока.

| Название блока    | Описание  |
|-------------------|---|
| Автоход           | Настройка позволяет настроить вход в клиентскую часть ПО Biosmart-Studio v6 без ввода пароля.   |
| Вход по биометрии | Настройка <b>Вход по биометрии</b> позволяет включить или отключить считыватели для входа в ПО Biosmart-Studio v6 по биометрическим данным. По умолчанию считыватели отключены.<br><br>Настройка включается, если пользователи клиентской части ПО Biosmart-Studio v6 при авторизации используют биометрические данные. |
| Дополнительно     | Настройка позволяет включить или отключить автоматическое масштабирование интерфейса ПО Biosmart-Studio v6 при изменении масштаба экрана в ОС Windows. По умолчанию автоматическое масштабирование отключено.   |

Сервер - SIS000313

?

×

Общие

Лог клиента

Дополнительно

☐ Автоход

Логин

root

Пароль

Вход по биометрии

☐ Включить авторизацию по биометрии

Дополнительно

☐ Включить автоматическое масштабирование интерфейса

Сохранить

Восстановить

Назад

Чтобы настроить вход в ПО Biosmart-Studio v6 на клиентском ПК без ввода пароля с клавиатуры, установите флаг **Автоход**, укажите логин, под которым будет выполняться вход, и введите пароль. Этот пароль будет вводиться автоматически при запуске ПО. Убедитесь, что пароль соответствует логину.