

Регистрация шаблонов с помощью терминала по команде от ПО Biosmart-Studio v6

В ПО Biosmart-Studio v6 в разделе **Сотрудники** выберите сотрудника и нажмите кнопку **Сканировать**.

Таб. №	ФИО	Должность
8329998	Маркина Елизавета Владимировн	Технический писатель
8330022	Алексеева Дарья Тимофеевна	Технический писатель
8401166	Краснов Руслан Иванович	Инженер-тестировщик
67201673	Демин Дамир Владимирови	Ведущий инженер-электронщик
67213050	Герасимов Савелий	Ведущий инженер-исследователь
67219007	Нестеров Алексей Миронович	Инженер-программист
67243467	Крылова Полина Витальевна	Инженер-программист
67248764	Пирогов Артём Романович	Водитель-экспедитор
67248767	Воронов Андрей Андреевич	Инженер
	Побелова	


В окне **Сканирование** перейдите на вкладку **Лица** и выберите устройство **BioSmart Quasar**.


Нажмите кнопку '+' для начала сканирования

9

Не выбран
Не выбран
Из файла
BioSmart Qua...r S/N 600062

USB сканер отпечатков пальцев | USB сканер вен ладоней DCR-PV | USB сканер вен ладоней AirPalm

Нажмите кнопку , чтобы начать сканирование.



На терминале откроется окно сканирования. Нажмите кнопку **Сканировать**, когда будете готовы сделать снимки для получения шаблона. В время сканирования должны появиться сообщения «**Посмотрите в камеру**», «**Лицо захвачено**» и другие. Выполните указания.



После получения шаблонов и проверки совпадений будет предложено сохранить полученные биометрические шаблоны. Нажмите **Да** и закройте окно сканирования.

