

# Как перейти с ПО Biosmart-Studio v4 на ПО Biosmart-Studio v5?

Среднее время решения: 30 мин.

Сложность: (Начальная)

Дата обновления: 07.11.2025

❗ ПО Biosmart-Studio v4 более не поддерживается.  
Информация не обновляется.

ℹ Для корректного переноса базы данных ПО Biosmart-Studio v4 установите ПО Biosmart-Studio v4 и ПО Biosmart-Studio v5 на один компьютер с операционной системой **Windows 7 x86 (32-bit)**.

Если ПО Biosmart-Studio v4 не установлено на ПК с ОС **Windows 7 x86 (32-bit)**, то перенесите ее по инструкции [Как перенести базу данных ПО Biosmart-Studio v4 на другой ПК?](#)


ℹ ПО Biosmart-Studio v4.2.21.11 (при использовании настольного сканера FS-80 или без использования сканера).

ПО Biosmart-Studio v4.2.22.1 (при использовании настольного сканера FS-80H).

✅ Для переноса данных потребуется лицензия на ПО Biosmart Studio 5, временную лицензию можно запросить, отправив запрос на электронную почту [license@bio-smart.ru](mailto:license@bio-smart.ru).

Для переноса базы данных ПО Biosmart-Studio v4 на ПО Biosmart-Studio v5 выполните следующие действия:

1. Авторизуйтесь в ПО Biosmart-Studio v4, зайдите в **Меню** и выберите **Импорт данных Biosmart-Studio v4**



2. В **Мастере миграции** укажите расположение установленного ПО Biosmart-Studio v4, нажмите **Далее**.
3. Дождитесь окончания переноса данных ПО Biosmart-Studio v4.

❗ Для корректной работы ПО Biosmart-Studio v5 в сети должен быть только один сервер.

После переноса данных ПО Biosmart-Studio v4 и временная версия ПО Biosmart-Studio v5 должны быть деинсталлированы.