

# Настройка заданий на удаление

В заданиях на удаление предусмотрена возможность настройки периодичности удаления данных для очистки БД. Настройка всех заданий хранится в xml файле в каталоге Biosmart Studio 6 в папке xml.

При необходимости, измените периодичность удаления данных, для этого:

1. Выберите необходимое задание на удаление.
2. Установите периодичность удаления данных во вкладке **Периодические задания** в блоке **Параметры задания**.
3. Сохраните сделанные изменения и перезапустите службу Biosmart Admin.

По умолчанию периодические задания на удаление выполняются 1 раз в период с 22:00 до 06:00 часов.

При необходимости, измените период повторения и временной интервал, для этого:

1. Откройте XML-файл и отредактируйте параметры необходимого задания на удаление в строке:

```
<time time-of-day="22:00-06:00" type="period" value="86400"/>
```

где:

- time time-of-day – временной интервал выполнения задания (по умолчанию с 22:00 до 06:00);
  - value – период повторения в секундах (по умолчанию 86400 секунд = 24 часа).
2. Сохраните сделанные изменения.
  3. Откройте окно **Управление компьютером**, выберите вкладку **Службы и приложения**, далее **Службы**.
  4. Перезапустите службу Biosmart Server.