

Обновление ПО Biosmart-Studio до версии 6.5.X: ключевые изменения

Среднее время решения: 10-15 мин.

Сложность: (Начальная)

Дата обновления: 27.07.2026



Перед обновлением ПО Biosmart-Studio до версии **6.5.X** необходимо ознакомиться с ключевыми изменениями. Возможно переход на версию **6.5.X** по требует предварительной подготовки инфраструктуры.
В данной статье собраны важные доработки и изменения, на которые необходимо обратить внимание перед запуском процесса обновления.

Изменение списка поддерживаемых ОС

В ПО Biosmart-Studio версии 6.5.X выполнили переход на Qt Framework версии 6.8.2.

Теперь ПО Biosmart-Studio поддерживается на следующих ОС:

- AstraLinux SE 1.8.6 и выше;
- Windows 10 и выше.



Обновление графического фреймворка может потребовать обновления видеодрайверов на некоторых ПК (особенно со встроенной графикой Intel /AMD) для корректного отображения интерфейса ПО Biosmart-Studio.

Шифрование персональных данных

В ПО Biosmart-Studio версии 6.5.X реализовано обязательное шифрование персональных данных, изображений и биометрических шаблонов сотрудников в базе данных.

Создание ключа: При обновлении или установке ПО Biosmart-Studio до версии 6.5.X система потребует сгенерировать новый ключ шифрования или указать собственный.



Сохраните ключ и храните его в защищенном месте (например, на изолированном сетевом ресурсе или внешнем носителе). Без данного ключа восстановить базу данных или прочитав резервную копию (бэкап) будет невозможно.

Управление ключом: Изменить действующий ключ шифрования или задать новый можно через Biosmart Admin.