


Утилиты


На вкладке **Утилиты** доступен **Мастер создания бесконтактных шаблонов вен**.

Мастер предназначен для перехода с контактных вен ладоней на бесконтактные.



Для конвертации контактных вен ладони в бесконтактные откройте **Мастер создания бесконтактных шаблонов вен**.

Установите отметку в чекбоксе **Я прочитал описание и разрешаю создать бесконтактные шаблоны вен**. Нажмите **Далее**.



Выберите сотрудников из списка, для которых нужно создать бесконтактные шаблоны вен. Нажмите **Создать шаблон**.

Мастер создания бесконтактных шаблонов вен

100%

	ФИО	Biosmart ID	Табельный номер	Должность	Бинарные данные
1	☒ Иванов Иван ...	67200137	67200137		

Снять все

Показать лог

Назад

Создать шаблоны

Отмена

Дождитесь окончания преобразования вен ладоней. Нажмите **К отчету**.

Сохраните отчет, нажав на кнопку **Сохранить отчет** и завершите создание бесконтактных шаблонов вен.

Мастер создания бесконтактных шаблонов вен

	Всего	Успешно	Неуспешно
Сотрудники	2	2	0
Шаблоны	6	3	3

	Biosmart ID	ФИО	Результат создания шаблона
1	67200122	Волков Виталий Витальевич	Успешно
2	67200137	Иванов Иван Иванович	Успешно

Для завершения - сохраните отчёт (CSV) в выбранный вами каталог

Сохранить отчёт

Назад

Завершить