

Утилиты

На вкладке **Утилиты** доступен **Мастер создания бесконтактных шаблонов вен**.

Мастер предназначен для перехода с контактных вен ладоней на бесконтактные.

The screenshot shows the 'Настройки Biosmart-Studio' window with the 'Утилиты' tab selected. The 'Мастер создания бесконтактных шаблонов вен' section is active. The left sidebar contains a list of settings categories: 'Общие', 'Лог сервера', 'Интеграция API', 'Отправка сообщений', 'Администрирование БД', 'Периодические задания', 'Интеграция Bolid', 'Геолокация и навигация', 'Интеграция MatrixPro', 'Интеграция Аэропорт Пулково', and 'Интеграция Бастион'. The main panel is divided into three sections: 'Подключение', 'База данных', and 'Сервер лицензий'. The 'Подключение' section has a 'Порт' field set to 20202, a checked 'Включить SSL' checkbox, and a 'Сертификат' field with a long alphanumeric string. The 'База данных' section has an 'IP-адрес' field set to 127.0.0.1, a 'Порт' field set to 5432, an 'Имя базы данных' field set to biosmart_maindb, a 'Пользователь' field set to biosmart, and a 'Пароль' field with masked characters. The 'Сервер лицензий' section has an 'IP-адрес' field set to sis000308 and a 'Порт' field set to 65432.

Для конвертации контактных вен ладони в бесконтактные откройте **Мастер создания бесконтактных шаблонов вен**.

Установите отметку в чекбоксе **Я прочитал описание и разрешаю создать бесконтактные шаблоны вен**. Нажмите **Далее**.

The screenshot shows the 'Мастер создания бесконтактных шаблонов вен' window. It has a title bar with a green icon and the text 'Мастер создания бесконтактных шаблонов вен'. The main content area has a green header 'Вас приветствует мастер создания бесконтактных шаблонов вен!' followed by a paragraph: 'Мастер предназначен для создания бесконтактных шаблонов вен из бинарных данных, хранящихся в базе данных Biosmart. По окончании работы мастера будет создан отчёт с результатами создания шаблонов.' At the bottom, there is a checkbox labeled 'Я прочитал описание и разрешаю создать бесконтактные шаблоны вен' which is checked. Below the checkbox are three buttons: 'Назад', 'Далее' (highlighted in green), and 'Отмена'.

Выберите сотрудников из списка, для которых нужно создать бесконтактные шаблоны вен. Нажмите **Создать шаблон**.

Мастер создания бесконтактных шаблонов вен

100%

	ФИО	Biosmart ID	Табельный номер	Должность	Бинарные данные
1	☒ Иванов Иван ...	67200137	67200137		

Снять все

Показать лог

Назад

Создать шаблоны

Отмена

Дождитесь окончания преобразования вен ладоней. Нажмите **К отчету**.

Сохраните отчет, нажав на кнопку **Сохранить отчет** и завершите создание бесконтактных шаблонов вен.

Мастер создания бесконтактных шаблонов вен

	Всего	Успешно	Неуспешно
Сотрудники	2	2	0
Шаблоны	6	3	3

	Biosmart ID	ФИО	Результат создания шаблона
1	67200122	Волков Виталий Витальевич	Успешно
2	67200137	Иванов Иван Иванович	Успешно

Для завершения - сохраните отчёт (CSV) в выбранный вами каталог

Сохранить отчёт

Назад

Завершить