


# Настройка отправки электронной почты

## Проблема

Как настроить отставку электронной почты?

## Решение

Запускаем «Biosmart Admin».



На вкладке «Biosmart Server» переходим в пункт настроек «Отправка сообщений».

На вкладке «Настройка электронной почты» производим необходимые настройки:

В поле «SMTP сервер» необходимо указать адрес исходящей почты.

В поле «Отправитель» необходимо указать полное имя почтового ящика, включая логин, @ и домен от чьего имени будет производится рассылка.


Если для электронной почты указанной в поле «Отправитель» необходима авторизация, необходимо заполнить поля «Логин» и «Пароль».

В таблице представлены параметры для настройки на примере популярных почтовых серверов.

Хостинг	Полное доменное имя службы SMTP	Защита соединения	Порт	Примечание
Gmail.com	smtp.gmail.com	SSL	465	Если на учетной записи электронной почты установлена «Двухфакторная аутентификация» отправка сообщений не возможна.
		TLS	587	
Yandex.ru	smtp.yandex.ru	SSL	465	-
Mail.ru	smtp.mail.ru	SSL	465	-
		TLS		
Rambler.ru	smtp.rambler.ru	SSL	465	-

Если вы используете корпоративный электронный почтовый адрес, необходимые параметры можно запросить у IT службы вашей организации.

После того, как прописаны все параметры, можно произвести проверку, для этого нажмите кнопку «Отправить сообщение»:




The screenshot shows a window titled "Отправка сообщения" (Message Sending) with a question mark icon and a close button. The window contains the following fields and text:

- Кому** (To): a.mikliuchenko@bio-smart.ru
- Тема письма** (Subject): Biosmart-Studio v5
- Сообщение** (Message): Test message
- Результат** (Result):
  - 06.03.2020 17:04: connecting to smtp server smtp.mail.ru:465
  - 06.03.2020 17:04: login
  - 06.03.2020 17:04: send mail
  - 06.03.2020 17:04: send quit

At the bottom right, there is a BIOSMART logo and two buttons: "Отправить" (Send) and "Заккрыть" (Close).

При возникновении каких-либо ошибок вы увидите код ошибки, коды ошибок можно найти [тут](#).



The screenshot shows the same "Отправка сообщения" (Message Sending) window, but with a different result:

- Кому** (To): info@bio-smart.ru
- Тема письма** (Subject): Biosmart-Studio v5
- Сообщение** (Message): Test message
- Результат** (Result):
  - 06.03.2020 16:59: connecting to smtp server smtp.mail.ru:465
  - 06.03.2020 16:59: login
  - 06.03.2020 16:59: login error: invalid response code 435

The error message "login error: invalid response code 435" is highlighted in red. The BIOSMART logo and "Отправить" (Send) and "Заккрыть" (Close) buttons are also present at the bottom right.

## Связанные статьи

- [Настройка отправки электронной почты](#)