

Переход с Biosmart Studio v4 на v6

Предупреждение: ПО Biosmart Studio v4 снято с поддержки в 2015 году

Переход с Biosmart Studio v4 на v6 осуществляется через промежуточную Biosmart Studio v5.

Обратите внимание, Biosmart Studio v6 работает **только на Windows 64-bit**, а для перехода с v4 на v5 потребуется **только Windows 7 32-bit**.

Сначала нужно выполнить перенос базы на v5, подробное описание доступно по ссылке [Переход с Biosmart Studio v4 на v5](#).

Рекомендуем для перехода использовать [Biosmart Studio 5.10.x](#) (только **x86 версия**, не x64), с неё переходить на v6.

После переноса данных в Biosmart Studio v5, требуется вновь сделать бэкап БД v5

и перенести его на ПК, который будет в дальнейшем сервером Biosmart Studio v6.

[Как перенести базу на другой ПК.](#)

На него устанавливаете снова студию 5.10.x из предыдущего шага, восстанавливаете базу данных из бэкапа.

После восстановления БД заново рекомендуем установить сверху студию 5.10.x.

После того, как убедились в работоспособности ПО и БД, начинаете установку актуальной версии студии v6 на установленную v5. Всё должно пройти штатно.