



Добавление камеры на мнемосхему

Чтобы пользователям было удобней воспринимать информацию с камер видеонаблюдения и легче ориентироваться в расположении камер в помещениях в ПО Biomart-Studio v6 предусмотрена возможность размещения камер на мнемосхеме.

Для размещения камеры на мнемосхеме перейдите в раздел **Объекты доступа**, выберите помещение в контекстном меню нажмите **Добавить – Добавить контроллер**.



В списке устройств найдите и выберите нужную камеру и нажмите **Далее**.



Выберите нужную настройку полномочий и нажмите **Далее**.

Мастер добавления контроллеров

Список контроллеров

Изменение доступа

Назначение доступа

Полномочия

Сохранение

Изменение доступа

Без изменений

Назначить доступ помещения

Настроить доступы

Далее >

Отмена

Мастер добавления контроллеров

Список контроллеров

Изменение доступа

Назначение доступа

Полномочия

Сохранение

Полномочия

Не назначать

Полномочия родительского помещения

Настроить полномочия

Далее >


Отмена

Назначьте полномочия и нажмите **Далее**.

После сохранения всех настроек нажмите **Завершить**.

Камера появится в структуре помещений.


Выберите камеру и в контекстном меню выберите **Добавить на мнемосхему**.



Объект с камерой будет добавлен на мнемосхему и размещён в центре помещения, в составе которого она состоит.



При желании можно включить просмотр видео с камеры.



После завершения настройки нажмите **Сохранить**.

Чтобы просматривать видео с камер в разделе **Мониторинг**, настройте режим окна наблюдения [Видеокамера](#).