


# Установка ПО Biosmart-Studio v6


Установка осуществляется в следующие каталоги:

Данные	Каталог
Исполняемые файлы сервера BioSmart	%programfiles%\BioSmart Studio 6\server
Исполняемый файл клиентского ПО	%programfiles%\BioSmart Studio 6\client
Сервер лицензий	%programfiles%\BioSmart Studio 6\licenseserver
Сервер базы данных PostgreSQL	%programfiles%\BioSmart Studio 6\db
Настройки сервера BioSmart	%programdata%\BioSmart
Настройки клиентского ПО	%appdata%\BioSmart
Данные БД	%programdata%\bsdb


Перед установкой ПО убедитесь, что ваша учетная запись обладает правами администратора. Если таких прав нет, то установочный файл можно запустить от имени администратора, выбрав соответствующую функцию в контекстном меню.



После запуска появится диалоговое окно выбора языка устанавливаемого ПО. Выберите язык и нажмите **ОК**.




Для продолжения установки нажмите **Далее**.



Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите **Да, я принимаю условия лицензионного соглашения**. Нажмите **Далее**.

?

✕

←  Установщик Biosmart-Studio v6

Лицензионное соглашение Biosmart-Studio v6

**ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ**  
**по программному продукту «BioSmart-Studio v6»**

Настоящее Лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является правовым документом, регулирующим отношения между ООО «Прософт-Биометрикс», именуемым далее Разработчик, и юридическим или физическим лицом, именуемым далее Пользователь, использующим программный продукт с торговой маркой, включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях или на Web-сайте Разработчика, любые печатные материалы и любую "встроенную" или электронную документацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. Пользователь, не согласный с условиями настоящего Соглашения, не имеет права устанавливать и использовать данный программный продукт.

Соглашение имеет юридическую силу в соответствии со статьей 14 Закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных".

**1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ**

Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Программа лицензируется, а не продается.

**2. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ.**

☒ Да, я принимаю условия лицензионного соглашения

☐ Нет, я не принимаю условия лицензионного соглашения


В составе Biosmart-Studio v6 использованы компоненты, в соответствии с условиями [лицензий](#)

Далее



Отмена

Выберите компоненты системы, устанавливаемые на данный ПК:

- **Biosmart-Studio v6 базовый** – серверная и клиентская части ПО;
- **Biosmart-Studio v6 NetWork Клиент** – только клиентская часть ПО;
- **Biosmart-Studio v6 NetWork Сервер** – только серверная часть ПО;
- **Biosmart-Studio v6 Мониторинг** – только плагин **Мониторинг** клиентской части ПО.




Для выборочной установки элементов ПО нажмите кнопку **Режим эксперта**. В этом режиме можно настроить установку отдельных программных модулей, например, установить Сервер лицензий на отдельный ПК. Выберите необходимый вариант установки ПО и нажмите **Далее**.



На следующем этапе необходимо создать или загрузить SSL-сертификат, обеспечивающий работу защищенного сетевого подключения между клиентом и сервером BioSmart. В открывшемся окне выберите источник получения SSL-сертификата:

- **Создать самоподписанный сертификат** - сертификат создается непосредственно в ПО Biosmart-Studio v6;
- **Загрузить сертификат из файла** – загружается файл с сертификатом, созданным специализированным удостоверяющим центром.



The screenshot shows a window titled "Установщик Biosmart-Studio v6" (Biosmart-Studio v6 Installer). The window has a back arrow icon and a "go" icon. The main heading is "Защищенное подключение с Biosmart Server" (Secure connection with Biosmart Server). Below this, the text states: "Начиная с версии 5.8.0 клиент и сервер Biosmart-Studio поддерживают защищенное сетевое подключение" (Starting from version 5.8.0, the client and server of Biosmart-Studio support a secure network connection). It then says: "Для защищенного подключения необходимо создать или загрузить полученный из авторизованного центра SSL-сертификат" (For a secure connection, it is necessary to create or load the received from the authorized center SSL certificate). The section "Выберите источник сертификата" (Choose the source of the certificate) has two radio button options: "Создать самоподписанный сертификат" (Create self-signed certificate) which is selected, and "Загрузить сертификат из файла" (Load certificate from file). At the bottom, there are two buttons: "Далее" (Next) and "Отмена" (Cancel).

Если у Вас нет SSL-сертификата выберите **Создать самоподписанный сертификат**. Откроется окно с полями для создания сертификата.

В поле **Название сертификата** введите текст названия сертификата.

В поле **Страна** выберите из выпадающего списка страну, набрав на латинице первые две буквы (например, **RU** для Российской Федерации).

В поле **Административная единица** введите название административной единицы (области, края, республики).

В поле **Город** введите название населённого пункта.

В поле **Организация** введите название организации.

В поле **Подразделение** введите название подразделения.

В поле **Имя узла** введите название ПК, на котором производится установка ПО Biosmart-Studio.

?

×

←

80

Установщик Biosmart-Studio v6

Создание самоподписанного сертификата Biosmart Server

Название сертификата \*

Сертификат Biosmart-Studio

Страна (C)

RU Russian Federation

▼

Адм.-терр. единица (ST)

Свердловская область

Город (L)

Екатеринбург

Организация (O)

ООО "Прософт-Биометрикс"

Подразделение (OU)

Отдел технической поддержки

Имя узла (CN) \*

SIS000313

Сертификат для клиента Biosmart-Studio будет сохранен в каталог C:  
\\ProgramData\\Biosmart

Далее

Отмена

Если у Вас есть файлы с SSL-сертификатом из специализированного удостоверяющего центра, то выберите **Загрузить сертификат из файла**. Откроется окно с полями для ввода расположения файлов.


В поле **Сертификат** укажите расположение файла сертификата (формат **.CRT** или **.PEM**).

В поле **Приватный ключ** укажите расположение файла приватного ключа (формат **.KEY** или **.PEM**).

Поле **Корневой сертификат** в настоящее время не используется.

Обновить информацию о сертификате можно будет с помощью [ПО Biosmart Admin](#).

После заполнения полей нажмите **Далее**. Откроется окно установки ПО Biosmart-Studio.



После завершения установки нажмите кнопку **Далее**, а затем **Выход**.

