



Обновление на ПК с ОС Windows


Перед обновлением ПО убедитесь, что ваша учетная запись обладает правами администратора. Если таких прав нет, то установочный файл можно запустить от имени администратора, выбрав соответствующую функцию в контекстном меню.



После запуска появится диалоговое окно выбора языка ПО. Выберите язык и нажмите **ОК**.




Для продолжения обновления нажмите **Далее**.




Выберите вариант обновления:

- **Обновить** – рекомендуется для всех пользователей;
- **Добавить компоненты** – рекомендуется при необходимости добавить новый функционал.


Нажмите **Далее**.




В следующем окне отобразится результат проверки лицензионного ключа. Нажмите **Далее**.



Откроется окно установки ПО Biosmart-Studio.




После завершения установки нажмите кнопку **Далее**, а затем **Выход**.



Мастер преобразования шаблонов вен ладоней

Если в БД установленного ранее ПО Biosmart-Studio v6 будут обнаружены шаблоны вен ладоней устаревшего формата, то при установке запустится **Мастер преобразования шаблонов вен ладоней** в новый формат.

 Мастер преобразования шаблонов вен ладоней?×

Мастер преобразования шаблонов приветствует вас!

Шаблоны вен ладоней в вашей БД были созданы в устаревшей версии Biosmart-Studio v6. Для корректной работы требуется сконвертировать их в новый формат.

Программа "Мастер преобразования шаблонов вен ладоней" произведет автоматическое преобразование шаблонов в новый формат.

По окончании преобразования шаблонов будет создан отчет со списком обязательных и рекомендованных к повторному сканированию сотрудников.

☒ Я прочитал предупреждения и я разрешаю сконвертировать шаблоны в БД Biosmart-Studio v6

< Назад

Далее

Отмена

Ознакомьтесь с предупреждением. Если Вы согласны произвести конвертацию шаблонов, выберите **Я прочитал предупреждение и разрешаю сконвертировать шаблоны в БД Biosmart-Studio v6**. Нажмите **Далее**. Если Вы не согласны произвести конвертацию, нажмите **Отмена**.



Рекомендуется всегда производить конвертацию шаблонов. В случае отказа от конвертации у некоторых сотрудников могут возникнуть трудности при идентификации по ладони.

После окончания процесса конвертации будет отображено окно с результатом конвертации. Рекомендуется в дальнейшем произвести повторное сканирование ладоней указанных сотрудников. В противном случае, у данных сотрудников могут возникнуть трудности при идентификации по ладони.

Сохраните отчет в выбранную папку и нажмите **Далее**. После окончания сохранения шаблонов установка продолжится.