


Интеграция Bolid

Этот раздел предназначен для настройки синхронизации данных (структура предприятия, список сотрудников, должности, коды RFID-карт и журнал событий) между базами данных ПО Biosmart-Studio v6 и ИСО «Орион» производства НВП «Болид». Подробное описание интеграции СКУД BioSmart с ИСО «Орион» можно найти на сайте bio-smart.ru.



Для взаимодействия с ИСО "Орион" необходимо наличие лицензии на модуль расширения «Интеграция со СКУД Bolid».

Для настройки синхронизации данных нажмите кнопку **Добавить**.



В разделах **Синхронизация сотрудников** и **Синхронизация журналов событий** настройте периодичность и тип синхронизации. По умолчанию значение параметра **Тип синхронизации** должно быть **Стандарт**.

Мастер добавления заданий интеграции с Орион

> Синхронизация сотрудников

Синхронизация журналов с...

Параметры

Сохранение

Синхронизация сотрудников

☒ Включить

Начало04.03.2022 10:37

Периодичность1 сутки

Тип синхронизацииСтандарт

☒ Выполнить начальную синхронизацию

Далее >

Отмена

В разделе **Синхронизация журналов событий** доступен выбор типа синхронизации **Стандарт** или **Спец. AP**. Отличие заключается в типе идентификатора, который используется для синхронизации данных между СКУД BioSmart и ИСО «Орион». При выборе **Стандарт** синхронизация выполняется по ID сотрудника из ИСО «Орион», при выборе **Спец. AP** – по коду RFID-карты.

Мастер добавления заданий интеграции с Орион

Синхронизация сотрудников

Синхронизация журналов с...

Параметры

Сохранение

Синхронизация журналов событий

Включить

Начало04.03.2022 10:37

Периодичность1 сутки

Тип синхронизацииСтандарт

Выполнить начальную синхронизацию

Стандарт

Спец. AP

< Назад

Далее >

Отмена

Нажмите **Далее**.

Заполните сетевые параметры сервера ИСО «Орион», логин и пароль учётной записи Biosmart-Studio.

Мастер добавления заданий интеграции с Орион

Синхронизация сотрудников

Синхронизация журналов с...

Параметры

Сохранение

Параметры

IP-адрес Орион172.27.10.16

Порт Орион8090

Логин Biosmart-Studioroot

Пароль Biosmart-Studio

< Назад


Далее >

Отмена

Нажмите **Далее** и дождитесь сохранения.

В результате будет создано периодически выполняемое задание.

Для просмотра списка заданий нажмите кнопку **Обновить**.



Созданные задания можно посмотреть в планировщике заданий Windows, там же можно внести изменения или удалить задания.