



Установка СИ BioSmart

Скачайте и запустите приложение BiosmartIdentificationServer.exe, размещенное на сайте <https://bio-smart.ru/>.

После запуска появится диалоговое окно выбора языка устанавливаемого ПО. Выберите язык и нажмите **ОК**.



Для продолжения установки нажмите **Далее**.



Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения. Если Вы принимаете условия данного соглашения, выберите **Да, я принимаю условия лицензионного соглашения**. Нажмите **Далее**.

Biosmart Identification Server ? X

Лицензионное соглашение

**ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по программному продукту «Сервер биометрической идентификации»**

Настоящее Лицензионное соглашение (далее "Соглашение") является правовым документом, регулирующим отношения между ООО «Прософт-Биометрикс», именуемым далее Разработчик, и юридическим или физическим лицом, именуемым далее Пользователь, использующим программный продукт с торговой маркой, включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях или на Web-сайте Разработчика, любые печатные материалы и любую "встроенную" или электронную документацию. Устанавливая, копируя или иным образом используя программу, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. Пользователь, не согласный с условиями настоящего Соглашения, не имеет права устанавливать и использовать данный программный продукт.

Соглашение имеет юридическую силу в соответствии со статьей 14 Закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных".

1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ

Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Программа лицензируется на условиях настоящего соглашения.

☒ Да, я принимаю условия лицензионного соглашения

☐ Нет, я не принимаю условия лицензионного соглашения

< Назад Далее > Отмена

В появившемся окне:

- Задайте каталог установки и каталог базы данных СИ BioSmart, порт сервера БД (по умолчанию 54321).
- В строке **Серийный номер** укажите серийный номер СИ BioSmart, который был предоставлен при покупке ПО или озвучен при обновлении лицензионного ключа. Если планируется использовать бесплатную версию сервера идентификации, серийный номер оставьте по умолчанию - 120000.
- Укажите **внешний** IP-адрес компьютера, на который устанавливается СИ BioSmart.
- Порты связи СИ BioSmart с сервером BioSmart и контроллерами по умолчанию 20002 и 20003, соответственно.
- Нажмите **Проверить сетевые параметры**, чтобы убедиться, что выбранные порты свободны.

Biosmart Identification Server ? X

Параметры установки

Каталог установки	C:\Program Files\Biosmart\Identification Server
Каталог данных сервера	C:\ProgramData\Biosmart\Identification Server\bisdb
Порт сервера базы данных	54321
Серийный номер	120000
IP-адрес сервера	172.27.10.123 (50:46:5D:8F:1B:2C)
Порт (Biosmart-Studio)	20002
Порт (контроллеры)	20003
Порт (grpc)	20033

[Проверить сетевые параметры](#)

< Назад **Далее >** Отмена

После проверки сетевых параметров нажмите **Далее**. Начнется процесс установки.

После окончания установки нажмите **Далее**, затем **Завершить**.

Biosmart Identification Server ? X

Установка Biosmart Identification Server

Установка завершена

- ✓ Поиск предыдущей версии Biosmart Identification Server
- ✓ Создание структуры каталогов
- ✓ Распаковка файлов
- ✓ Установка системных компонентов
- ✓ Настройка базы данных
- ✓ Регистрация сервисов
- ✓ Запуск сервисов
- ✓ Установка завершена

[Подробнее](#)

< Назад **Далее >** Отмена

