



Добавление BioSmart SmartHub в ПО Biosmart-Studio v6

Для добавления BioSmart SmartHub в ПО Biosmart-Studio v6 перейдите в раздел **Устройства** и нажмите на панели инструментов кнопку **Добавить**.



В открывшемся окне выберите **Сервисы, BioSmart SmartHub**, затем нажмите **Подтвердить**.





В открывшемся окне введите следующие параметры:


- Название устройства;
- IP-адрес компьютера, на котором установлен BioSmart SmartHub.

Нажмите **Далее**.


В следующем окне можно при необходимости выбрать опцию **Инициализировать**. В этом случае после добавления BioSmart SmartHub будут удалены хранящиеся на нем список сотрудников, их идентификаторы и события. Нажмите **Далее**.

В окне **Доступ** выберите подходящие группы доступа в списке **Все группы доступа** и переместите их в список **Назначенные группы** с помощью кнопки . Список сотрудников, соответствующий назначенным группам, будет загружен в базу данных BioSmart SmartHub.

В окне **Полномочия** выберите из списка **Все пользователи** пользователей, которым будут доступны настройки BioSmart SmartHub, и переместите их в список **Назначенные пользователи** с помощью кнопки . Нажмите **Подтвердить**.



После сохранения настроек нажмите **Завершить**. BioSmart SmartHub отобразится в списке доступных устройств.



После добавления сервиса BioSmart SmartHub в ПО Biosmart-Studio v6 необходимо добавить к нему подключенные считыватели BioSmart PalmJet. Алгоритм добавления считывателей описано в пункте [Добавление считывателей к контроллерам](#) Руководства пользователя ПО Biosmart-Studio v6.