

Подключение и обновление модуля, настройка прав


В данном разделе описаны действия Администратора для подключения и обновления модуля, настройки прав пользователей.

2.1. Подключение модуля


Модуль представляет собой файл внешней обработки с расширением erf.

В целях безопасности, пользователям обычно запрещено запускать внешние обработки, поэтому Администратору необходимо загрузить обработку непосредственно в базу 1С.


Для этого откройте 1С в режиме 1С:Предприятие и перейдите на страницу **Администрирование** → **Печатные формы, отчеты и обработки**.




В открывшемся окне установите флаг **Дополнительные отчеты и обработки**.



Перейдите в подраздел **Дополнительные отчеты и обработки** и нажмите кнопку **Добавить из файла**.



Выберите файл обработки и нажмите **Открыть**.



После загрузки файла откроется окно **Интеграция со СКУД Biosmart (Дополнительная обработка)**, где на вкладке **Команды** будут отображены доступные команды модуля.

В этом окне можно изменить наименование модуля на любое удобное. Должна быть нажата кнопка **Используется**. В строке **Размещение** нужно выбрать размещение, доступное для всех пользователей, например Администрирование и/или Кадры.

← → ☆ **Дополнительная обработка (создание) *** 🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть 📄 Обновить из файла... 💾 Сохранить как...

Наименование: **Интеграция со СКУД Biosmart** Режим работы: **Не безопасный ?**

Публикация: **Используется** Режим отладки Отключена

Команды (5) Дополнительная информация

Размещение: **Администрирование - Кадры**

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio с параметрами	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Запустить регламентное задание с Biosmart-Studio	Нет	<input type="checkbox"/> Не заполнено
Модуль интеграции с Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Формирование таблицей по данным Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Ответственный: Савинская З.Ю. (Системный программист) 📄 Комментарий:

2.2. Обновление модуля

При установке новой версии модуля интеграции необходимо перейти на страницу **Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки**.

Выберите в списке обработок **Интеграция со СКУД Biosmart** и нажмите в командной панели **Загрузить из файла**.

← → ☆ **Дополнительные отчеты и обработки**

Вид: Только обработки × Публикация: Все ×

Создать Создать группу **Загрузить из файла...** Выгрузить в файл... Изменить выделенные... Публикация ▼

Наименование	↑	Публикация	Версия
Интеграция со СКУД Biosmart		Используется	4.0.3.10

Выберите файл с новой версией обработки, нажмите **Открыть**.

При необходимости сохранить обе версии обработки, можно отключить неиспользуемую и создать новую.

← → ☆ **Интеграция со СКУД Biosmart (Дополнительная обработка)**

Записать и закрыть 📄 Загрузить из файла... Выгрузить в файл...

Наименование: Режим работы: **Не безопасный ?**

Публикация: **Используется** Режим отладки Отключена


Команды (5) Дополнительная информация

Размещение: [Раздел "Кадры"](#)

▶ Выполнить

2.3. Настройка прав пользователей

Для настройки прав пользователей на выполнение команд модуля, нажмите на кнопку  в колонке **Быстрый доступ**.



Дополнительная обработка (создание) *

Наименование: Интеграция со СКУД Biosmart Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: **Используется** Режим отладки Отключена

Команды (5) Дополнительная информация

Размещение: [Администрирование. Кадры](#)

Выполнить


Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio	Нет 	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio с параметра...	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Запустить регламентное задание с Biosmart-Studio	Нет	Не заполнено
Модуль интеграции с Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Формирование таблиц по данным Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Ответственный: Савинская З.Ю. (Системный программист) Комментарий:

Откроется окно с двумя столбцами: **Все пользователи** и **Пользователи, для которых видна команда**. Кнопки в центральной части окна перемещают пользователей между столбцами.

  - перемещают выделенного пользователя.

  - перемещают всех пользователей.



Быстрый доступ к команде "Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio"

Все пользователи: 

Пользователи, для которых видна команда: 

Булатов И.В. (Генеральный директор)

Громова Н.П. (Нач. отд. по работе с персоналом)

Орлова Е.Н. (Нач. отд. расчетов по оплате труда)

Савинская З.Ю. (Системный программист)

OK Отмена

Настройте права и нажмите **Записать и закрыть**.



Дополнительная обработка (создание) *



Записать и закрыть



Обновить из файла...

Сохранить как...

Еще ▾



Наименование:

Режим работы: **Не безопасный** ?

Публикация:

Команды (5)

Размещение: [Администрирование. Кадры](#)

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio	3 пользователя	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio с параметрами	1 пользователь	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Запустить регламентное задание с Biosmart-Studio	1 пользователь	<input type="checkbox"/> Не заполнено
Модуль интеграции с Biosmart-Studio	4 пользователя	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Формирование таблиц по данным Biosmart-Studio	3 пользователя	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Ответственный:



Комментарий: