


Инструкция по удалению Biosmart-Studio с ПК

- 1. Деинсталлируйте студию C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Biosmart Studio 5/6, либо через Панель управления-Удаление программ
- 2. В %programdata% удалить папку bsdb или переименовать
- 3. В %programdata% удалить папку BioSmart
- 4. В %appdata% удалить папку BioSmart
- 5. В C:\Program Files удалить папку Biosmart и Biosmart Studio 5/6
- 6. В редакторе реестров удалите папку BioSmart



- 7. Проверьте, что выделенных служб нет

Biosmart DB Server	4244	Biosmart DB Server	Выполняется
Biosmart DB Server old		Biosmart DB Server old	Остановлено
Biosmart Identification Server	7348	Biosmart Identification Server	Выполняется
Biosmart Identification Server Database	4268	Biosmart Identification Server Database	Выполняется
Biosmart License Server	4260	Biosmart License Server	Выполняется
Biosmart Server	6988	Biosmart Server	Выполняется
BiosmartRESTAPIWebServer	4292	Biosmart REST API Web Server	Выполняется
BiosmartSmartHubDatabase	4280	Biosmart SmartHub Database	Выполняется
BiosmartSmartHubRestAPI	6208	Biosmart SmartHub Rest API	Выполняется
BiosmartSmartHubServer	5632	Biosmart SmartHub Server	Выполняется



Дополнительные сведения о переустановке и установке студии в статье:

[Ошибка при установке ПО Biosmart-Studio](#)