

Подключение и обновление модуля, настройка прав


В данном разделе описаны действия Администратора для подключения и обновления модуля, настройки прав пользователей.

2.1. Подключение модуля


Модуль представляет собой файл внешней обработки с расширением erf.

В целях безопасности, пользователям обычно запрещено запускать внешние обработки, поэтому Администратору необходимо загрузить обработку непосредственно в базу 1С.


Для этого откройте 1С в режиме 1С:Предприятие и перейдите на страницу **Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки**.




В открывшемся окне установите флаг **Дополнительные отчеты и обработки**.



Перейдите в подраздел **Дополнительные отчеты и обработки** и нажмите кнопку **Добавить из файла**.



Выберите файл обработки и нажмите **Открыть**.



После загрузки файла откроется окно **Интеграция со СКУД Biosmart (Дополнительная обработка)**, где на вкладке **Команды** будут отображены доступные команды модуля.

В этом окне можно изменить наименование модуля на любое удобное. Должна быть нажата кнопка **Используется**. В строке **Размещение** нужно выбрать размещение, доступное для всех пользователей, например Администрирование и/или Кадры.

← →
☆
Дополнительная обработка (создание) *
🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть
📁
Обновить из файла...
💾
Сохранить как...
Еще ▾
?

Наименование: Интеграция со СКУД Biosmart
Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется
Режим отладки
Отключена

Команды (5)
Дополнительная информация

Размещение: Администрирование - Кадры

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio с параметрами	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Запустить регламентное задание с Biosmart-Studio	Нет	☐ Не заполнено
Модуль интеграции с Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Формирование таблиц по данным Biosmart-Studio	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Ответственный: Савинская З.Ю. (Системный программист)
⌵ 📧
Комментарий:

2.2. Обновление модуля

При установке новой версии модуля интеграции необходимо перейти на страницу **Администрирование → Печатные формы, отчёты и обработки**.

Выберите в списке обработок **Интеграция со СКУД Biosmart** и нажмите в командной панели **Загрузить из файла**.

← →
☆
Дополнительные отчеты и обработки
🔗 ⋮ ×

Вид: Только обработки ⌵ ×
Публикация: Все ⌵ ×

Создать
Создать группу
Загрузить из файла...
Выгрузить в файл...
Изменить выделенные...
Публикация ▾

Наименование	↑	Публикация	Версия
⊞ Интеграция со СКУД Biosmart		Используется	4.0.3.10

Выберите файл с новой версией обработки, нажмите **Открыть**.

При необходимости сохранить обе версии обработки, можно отключить неиспользуемую и создать новую.

← →
☆
Интеграция со СКУД Biosmart (Дополнительная обработка)
🔗 ⋮ ×

Записать и закрыть
📁
Загрузить из файла...
Выгрузить в файл...

Наименование: Интеграция со СКУД Biosmart
Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется
Режим отладки
Отключена

Команды (5)
Дополнительная информация

Размещение: Раздел "Кадры"

▶ Выполнить

2.3. Настройка прав пользователей

Для настройки прав пользователей на выполнение команд модуля, нажмите на кнопку  в колонке **Быстрый доступ**.

←

→

☆

Дополнительная обработка (создание) *

⌵

⌵

⌵

Записать и закрыть

Обновить из файла...

Сохранить как...

Еще ▾

?

Наименование: Интеграция со СКУД Biosmart

Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Команды (5)

Дополнительная информация

Размещение: [Администрирование. Кадры](#)

▶

Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	⌚	Расписание
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio	Нет	...	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio с параметра...	Нет		Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Запустить регламентное задание с Biosmart-Studio	Нет	☐	Не заполнено
Модуль интеграции с Biosmart-Studio	Нет		Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Формирование таблиц по данным Biosmart-Studio	Нет		Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Ответственный: Савинская З.Ю. (Системный программист)

⌵

⌵

Комментарий:

Откроется окно с двумя столбцами: **Все пользователи** и **Пользователи, для которых видна команда**. Кнопки в центральной части окна перемещают пользователей между столбцами.

>

<

- перемещают выделенного пользователя.

>>

<<

- перемещают всех пользователей.

Быстрый доступ к команде "Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio"

⌵

□

×

Все пользователи:

Еще ▾

Бупатов И.В. (Генеральный директор)

Пользователи, для которых видна команда:

Еще ▾

Громова Н.П. (Нач. отд. по работе с персоналом)

Орлова Е.Н. (Нач. отд. расчетов по оплате труда)

Савинская З.Ю. (Системный программист)

>

>>

<<

<

OK

Отмена

Настройте права и нажмите **Записать и закрыть**.

←

→

☆ **Дополнительная обработка (создание) ***

🔗

⋮

✕

Записать и закрыть

📄

🔄 Обновить из файла...

💾 Сохранить как...

Еще ▾

?

Наименование:

Режим работы: Не безопасный ?

Публикация: Используется Режим отладки Отключена

Команды (5) Дополнительная информация

Размещение: [Администрирование. Кадры](#)

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый доступ	Расписание
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio	3 пользователя	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Выполнить синхронизацию сотрудников с Biosmart-Studio с параметрами	1 пользователь	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Запустить регламентное задание с Biosmart-Studio	1 пользователь	☐ Не заполнено
Модуль интеграции с Biosmart-Studio	4 пользователя	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
Формирование таблиц по данным Biosmart-Studio	3 пользователя	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"

Ответственный:

Комментарий: