


Настройки подключения к Biosmart-Studio

Для настройки подключения базы 1С к серверу BioSmart откройте окно **Начальная настройка** и перейдите по ссылке **Настроить подключение**.




В поле **Адрес соединения** укажите IP-адрес компьютера, на котором развёрнута серверная часть ПО Biosmart-Studio.

Укажите **Порт** и **Протокол** соединения.

Соединение может осуществляться по протоколу TCP (порт 60003) или протоколу HTTP (порт 60004). Рекомендуется выбирать протокол HTTP. При выборе протокола TCP, для установки связи используется нативная компонента Biosmart_1С. В некоторых конфигурациях, когда битность ОС не совпадает с битностью 1С, нативная компонента может не работать.

Порты, при необходимости, могут быть изменены в программе Biosmart Admin.



Для проверки подключения нажмите кнопку **Проверить подключение**. При успешном подключении появится соответствующее сообщение.

Опция **Вести лог** в настоящее время не используется.

Параметр **Количество сотрудников в запросе** используется, если требуется ограничить максимальное количество сотрудников, передаваемых в одном запросе. Параметр предназначен для оптимизации синхронизации с сервером BioSmart и по умолчанию не используется.

После выполнения настроек необходимо поставить отметку **Настройка выполнена**, без которой переход к последующим настройкам будет невозможен, и нажать кнопку **Записать и закрыть**.

При необходимости настроить логирование обмена данными между ПО Biosmart-Studio и 1С обратитесь к [Руководству администратора ПО Biosmart-Studio](#).

