

# Терминал BioSmart Quasar 7. Руководство по эксплуатации

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Название         | Терминал BioSmart Quasar 7  |
| Тип              | Руководство по эксплуатации |
| Версия документа | HW.063.M.8                  |
| Дата             | 09.2026                     |
| Обозначение      | ПАДФ.425723.063 РЭ          |
| ОКПД2            | 26.20.30.110                |

В настоящем руководстве по эксплуатации содержатся основные сведения о терминале BioSmart Quasar 7, порядок монтажа, подключения и настройки.



Так выделена информация, на которую следует обратить особое внимание.

- Описание терминала BioSmart Quasar 7
- Эксплуатационные ограничения терминала
- Монтаж терминала
- Подключение терминала
- Быстрый старт BioSmart Quasar 7
- Настройки терминала BioSmart Quasar 7
  - Настройки меню BioSmart Quasar 7
  - Настройки BioSmart Quasar 7 в веб-интерфейсе
  - Настройки BioSmart Quasar 7 в ПО Biosmart-Studio v6
- Работа с терминалом BioSmart Quasar 7
  - Настройка сетевых параметров терминала
  - Изменение настроек терминала
    - Выбор режима работы и модальности
    - Настройка работы реле терминала
    - Настройка идентификации по QR-кодам
    - Выбор направление прохода
    - Настройка работы по интерфейсу Wiegand
    - Настройки RFID-карт
    - Настройка звука и подсветки
    - Настройка датчика прохода
  - Настройка компонентов конфигурации
    - Описание компонентов конфигурации
    - Настройка внешнего подтверждения доступа
  - Работа с данными о сотрудниках
    - Добавление сотрудников
    - Регистрации идентификаторов сотрудников
      - Регистрация шаблонов лиц
      - Регистрация шаблонов ладоней
      - Работа с RFID-картами
      - Правила идентификации сотрудников
    - Удаление идентификаторов сотрудников
    - Редактирование данных о сотрудниках
  - Управление конфигурацией терминала
  - Управление базой данных терминала
  - Настройка СКЗИ
    - Настройка VipNet клиента и VipNet OSSL
    - Настройка КриптоПро CSP
  - Персонализация
  - Перезапуск
  - Обновление встроенного ПО терминала
  - Сброс параметров терминала на заводские
- Техническое обслуживание BioSmart Quasar 7
- Хранение, транспортирование и утилизация Quasar 7